

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T20

## Nye funktioner

Version 2.00

Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

*[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html)*

## Indhold

Firmwareversionen 2.00 i X-T20 tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For information om tidligere versioner, gå på følgende hjemmeside.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	X-T20 	Se 	Ver.
1	For at få vist særskilte RGB-histogrammer og en visning, hvor der indikeres områder af billedet, som bliver overeksponeret ved de aktuelle indstillinger, ovenpå det billede, der ses gennem objektivet, skal du trykke på funktionsknappen, som <b>HISTOGRAM</b> er tildelt til.	19	1	2.00
2	Der er blevet tilføjet berøringsknapper.	22	2	2.00
3	Indstillingerne <b>TILST. M. STORE IND. (EVF)</b> og <b>TILST. M. STORE IND. (LCD)</b> er blevet føjet til  <b>SKÆRMINDSTILLING</b> i opsætningsmenuen.	220	3	2.00
4	Indstillingen <b>DISP.INDST. TIL STORE IND.</b> er blevet føjet til  <b>SKÆRMINDSTILLING</b> i opsætningsmenuen.	220	4	2.00
5	Punktet  <b>FORBINDELSESINDSTILLING &gt; PC FORBINDELSESTILSTAND</b> er blevet føjet til opsætningsmenuen.	239	5	2.00
6	Der kan nu anvendes tredjeparts studieblitz-commandere, der er kompatible med FUJIFILM-blitz-systemet.	257	6	2.00
7	Objektiver af typen FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ understøttes nu.	272	7	2.00

# Ændringer og tilføjelser

Ændringer og tilføjelser er som følger.


## X-T20 Brugervejledning: 19 Brugertilpasning af standardvisningen

### Histogrammer

Histogrammerne viser fordelingen af toner på billedet. Lysstyrken vises af den vandrette akse, og antal pixels vises af den lodrette akse.




- **Optimal eksponering:** Pixels fordeles i en jævn kurve hen over toneområdet.
- **Overeksponeret:** Pixels samles i højre side af grafen.
- **Undereksponeret:** Pixels samles i venstre side af grafen.



For at få vist særskilte RGB-histogrammer og en visning, hvor der indikeres områder af billedet, som bliver overeksponeret ved de aktuelle indstillinger, ovenpå det billede, der ses gennem objektivet, skal du trykke på funktionsknappen, som **HISTOGRAM** er tildelt til.


- ① Overeksponerede områder blinker
- ② RGB-histogrammer



## X-T20 Brugervejledning: 22


### Trykskærmstilstand

Følgende berøringsknapper er blevet tilføjet.


Nr.	Beskrivelse	X-T20 
1	Der kan nu anvendes svirpebevægelser til valg af fokusområde under fokuszoom.	86
2	Bevægelserne Klem sammen og Spred ud kan nu anvendes til valg af antal billeder (ét, ni eller et hundrede), der vises under multibilledafspilning.	178
3	Du kan nu vælge billeder i ni- og hundredbilledvisningerne ved hjælp af bevægelserne Tryk eller Træk; tryk dobbelt på et billede for at få det vist på fuldskærm.	179
4	Berøringsknapperne kan nu anvendes i menuen <b>Q</b> (hurtig).	243
5	Du kan nu anvende berøringsskærmen til indtastning af tekst.	235 236

## X-T20 Brugervejledning: 220 TILST. M. STORE IND. (EVF)

Vælg **TIL** for at få vist store indikatorer i den elektroniske søger. Du kan vælge de viste indikatorer ved hjælp af **SKÆRMINDSTILLING > DISP.INDST. TIL STORE IND..**



FRA




TIL

## TILST. M. STORE IND. (LCD)

Vælg **TIL** for at få vist store indikatorer på LCD-skærmen. Du kan vælge de viste indikatorer ved hjælp af **SKÆRMINDSTILLING > DISP.INDST. TIL STORE IND..**



FRA




TIL

Hvis **TILST. M. STORE IND.** er knyttet til en funktionsknop, kan knappen anvendes til at slå **TILST. M. STORE IND.** til (**TIL**) og fra (**FRA**) (224, 250).

## X-T20 Brugervejledning: 220 DISP.INDST. TIL STORE IND.

Vælg de indikatorer, der vises, når TIL er valgt for **SKÆRMINDSTILLING > TILST. M. STORE IND. (EVF)** eller **TILST. M. STORE IND. (LCD)**.



Indstilling	Beskrivelse
① Ex.DISP.	Vælg de punkter, der er opstillet nederst i visningen. Valgte punkter indikeres med flueben (☑); for at fravælge skal du markere fluebenene og trykke på <b>MENU/OK</b> .
② Skala	Vælg <b>TIL</b> for at få vist eksponeringsindikatoren.
③ L1, L2, L3, L4	Vælg op til fire store ikoner, som vises i venstre side af skærmen.
④ R1, R2, R3, R4	Vælg op til fire store ikoner, der vises i højre side af skærmen.

## X-T20 Brugervejledning: 239

### PC FORBINDELSESTILSTAND

Justér indstillingerne for tilslutning til en computer.

Indstilling	Beskrivelse
<b>USB-KORTLÆSER</b>	Tilslutning af kameraet til en computer via USB aktiverer automatisk tilstanden for dataoverførsel, så der kan kopieres data over på computeren. Kameraet fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet.
<b>USB RÅKONV./ BACK.GEND.</b>	<p>Tilslutning af kameraet til en computer via USB muliggør automatisk USB RAW-konvertering/tilstand for genoprettelse af sikkerhedskopiering. Kameraet fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>USB RÅKONV. (kræver FUJIFILM X RAW STUDIO):</b> Anvend kameraets billedbehandlingsmotor til hurtigt at konvertere RAW-filer til JPEG-billeder i høj kvalitet.</li><li>• <b>BACK.GEND. (kræver FUJIFILM X Acquire):</b> Gem og indlæs kameraindstillinger. Konfigurér kameraet igen på et øjeblik, eller del indstillinger med andre kameraer af samme type.</li></ul>

## X-T20 Brugervejledning: 257

### Blitzindstillinger

Der kan nu anvendes tredjeparts studieblitz-commandere, der er kompatible med FUJIFILM-blitzsystemet. For yderligere information, se dokumentationen, der følger med din studieblitzenhed.



## X-T20 Brugervejledning: 272

### Powerzoom

Kameraet understøtter nu powerzoom-objektiver af typen XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ. Følgende funktioner er tilgængelige:

- Zoomringen kan anvendes til at justere zoom.
- Fokusringen kan anvendes til at foretage finjusteringer af zoom i fokustilstandene **S** (AF-S) og **C** (AF-C).
- Zoompositionen forbliver fast under intervaloptagelse.
- Objektivet forbliver forlænget under afspilning, så optagelsen hurtigt kan genoptages.

# FUJIFILM

---

## FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

